




## Prerequisiti

1. PC con sistema operativo **Windows 10 Pro** oppure **Windows 11 Pro**.  
**Il software non può essere installato su Windows 7 o Windows XP.**
2. **Configurazione minima:** Processore dual core, 4 GB RAM, Disco SSD con almeno 50GB di spazio libero, Porte USB – una per ogni dispositivo da collegare (es. Tintometro, spettrofotometro, stampante, etc.), Scheda grafica e monitor con risoluzione minima 1280x720 pixel
3. **Configurazione raccomandata:** Processore quad core, 8 GB RAM, Disco SSD con almeno 50GB di spazio libero, Porte USB – una per ogni dispositivo da collegare (es. Tintometro, spettrofotometro, stampante, etc.), Scheda grafica e monitor con risoluzione minima 1280x720 pixel
4. **Collegamento a Internet.**
5. **Antivirus Avast Antivirus**
6. **Teamviewer** per il collegato di assistenza da remoto.

## Installazione in breve

1. Chiudere tutti i programmi aperti sul PC
2. Scaricare il setup dal link  
<https://www.covemavernici.com/phocadownload/colorgest/Setup-Automatico-Colorgest.exe>
3. Eseguirlo facendo click con il tasto destro e poi con “Esegui come amministratore”



4. Fare sempre click su Sì/Avanti/Installa fino a quando non vengono installati Teamviewer, Avast Antivirus e Colorgest. Per i dettagli vedere le seguenti sezioni del manuale completo  
- **Aggiunta delle eccezioni per Avast Antivirus**  
- **Installazione del Colorgest**
5. **Contattare il servizio Tintometria** di Covema Vernici tramite il modulo disponibile al seguente link <https://covemavernici.freshdesk.com/support/tickets/new> per farsi attribuire i codici necessari all’attivazione della postazione.  
Nella **tipologia** della richiesta indicare “**Assistenza tintometri, Mixer, Bilance**”.

Trovate le istruzioni dettagliate nella manuale completo di installazione:

<https://www.covemavernici.com/col2010-updates/Manuale%20installazione%20Colorgest.pdf#page=3>